

Mail 12.x 13.x の設定確認方法


1. Mail の起動

「Mail」を起動します。




2. 環境設定

「受信トレイ」画面が表示されましたら、メニューバーの [メール] から [環境設定] をクリックします。




「アカウント」画面が表示されましたら、[サーバ設定] をクリックします。



3. 受信用メールサーバ

「受信用メールサーバ(POP)」の項目が間違いないことを確認します。



ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

確認が終わりましたら [POP の詳細設定] をクリックします。

「POP の詳細設定」画面が表示されましたら各項目が間違いないことを確認し [OK] をクリックします。

TLS証明書: なし ⌵


セキュリティ保護されていない認証を許可

OK

TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを外します

4.送信用メールサーバ

「送信用メールサーバ(SMTP)」の項目の [接続設定を自動的に管理] のチェックを外し、 [アカウント] の右側にあるプルダウンをクリックします。



[SMTP サーバリストを編集...] をクリックします。



「サーバ設定」タブの項目が間違いないことを確認し [OK] をクリックします。

ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の SMTP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

[詳細] タブをクリックします。各項目が間違いないことを確認し [OK] をクリックします。

説明	サーバ名	使用しているアカウント
vs112.nag.jp	vs000102.nag.jp	vs112.nag.jp

+

-

サーバ設定 詳細

TLS証明書: なし

セキュリティ保護されていない認証を許可

? キャンセル OK

TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを外します

画面左上の [●] をクリックし、設定を保存します。

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: [117.00.jp]

パスワード: [●●●●●●]

ホスト名: [117.00.jp]

接続設定を自動的に管理

ポート: [995] TLS/SSLを使用

認証: [パスワード]

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: [117.00.jp]

ユーザ名: [117.00.jp]

パスワード: [●●●●●●]

ホスト名: [117.00.jp]

接続設定を自動的に管理

ポート: [587] TLS/SSLを使用

認証: [パスワード]

以上で設定完了となります。