



Windows10 メールアプリの設定確認方法

1. メールアプリの起動


画面左下のスタートボタン  をクリックします。




[メール]をクリックし起動します。



※スタートメニューに[メール]が表示されていない場合※

画面左下のスタートボタン  をクリックし、表示されたメニューのリストから[メール]をクリックします。




2. アカウントの管理

[アカウント]をクリックします。



画面右側の[アカウントの管理]から設定したメールアドレスを選択します。



[~アカウントの選択]の画面が表示されますので、各項目を確認し、[メールボックスの同期設定を変更]をクリックします。

アカウントの設定

任意の名前 アカウントの設定

任意の名前

ユーザー名

パスワード

アカウント名

任意の名前

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

ユーザー名	お客様のメールアドレスを入力します
パスワード	メールパスワードを入力します

6. 同期設定

[メールボックスの詳細設定]をクリックします。

アカウントの設定

任意の名前の同期設定

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信

任意の名前

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メールサーバーの情報

完了 キャンセル

画面を下に下がっていただき、各項目を確認します。確認が終わりましたら、[完了]をクリックします。

受信メールサーバー	アカウント登録証記載の POP サーバー名:995:1 を入力します
送信(SMTP)メールサーバー	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名:587:1 を入力します
送信サーバーは認証が必要	チェックします
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックします
受信メールに SSL を使う	チェックします
送信メールに SSL を使う	チェックします

7. 完了

[～アカウントの選択]の画面が表示されますので、[保存]をクリックします。

アカウントの設定 ×

任意の名前 アカウントの設定

✉ [Redacted]

ユーザー名
[Redacted]

パスワード
[Redacted]

アカウント名
任意の名前

メールボックスの同期設定を変更
[コンテンツを同期するためのオプションです。](#)

アカウントの削除
[このアカウントをデバイスから削除します。](#)

保存 キャンセル

以上で設定の確認は完了です。