

# Mail 12.x 13.x の新規設定方法

## 1. Mail の起動

「Mail」を起動します。



[ その他のメールアカウント... ] をクリックします。



## 2. メールアカウント追加

「メールアカウントを追加」画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。  
入力が終わりましたら [ サインイン ] をクリックします。

 **メールアカウントを追加**

最初に、次の情報を入力してください:

名前:

メールアドレス:

パスワード:

名前	任意の名前
メールアドレス	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード

### 3.アカウント設定


各項目を入力して、[ サインイン ] をクリックします。

メールアドレス:	<input type="text" value="お客様のメールアドレス"/>
ユーザ名:	<input type="text" value="お客様のメールアドレス"/>
パスワード:	<input type="password" value="●●●●●●"/>
アカウントの種類:	<input type="text" value="POP"/>
受信用メールサーバ:	<input type="text" value="vpop.vv.ne.jp"/>
送信用メールサーバ:	<input type="text" value="vs-lp.vv.ne.jp"/>


アカウント名またはパスワードを確認できません。

メールアドレス	お客様のメールアドレス
ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	アカウント登録証記載の POP サーバ名
送信用メールサーバ	アカウント登録証記載の SMTP サーバ名

「メールは、\*\*\*\*\*サーバの識別情報を確認できません」の画面が表示されましたら [ 続ける ] をクリックします。




「証明書信頼設定に変更を加えようとしています。」の画面が表示されましたら、お客様で設定されている「Mac の管理者ユーザ名」および「Mac の管理者パスワード」を入力し [ 設定をアップデート ] をクリックします。




## 4.サーバ設定

「受信トレイ」画面が表示されましたら、メニューバーの [ メール ] から [ 環境設定 ] をクリックします。



「アカウント」画面が表示されましたら、[ サーバ設定 ] をクリックします。



## 5. 受信用メールサーバ

「受信用メールサーバ(POP)」の項目を入力します。

The screenshot shows the 'Server Settings' tab for an email account. The 'POP' section is highlighted with a red box. The fields in the POP section are: Username (vp.117.ne.jp), Password (masked with dots), Hostname (vp.117.ne.jp), Port (995), and Authentication (Password). The 'Connect settings managed automatically' checkbox is unchecked. The 'SMTP' section is also visible below it, with fields for Account (vp.117.ne.jp), Username (vp.117.ne.jp), Password (masked with dots), Hostname (vp.117.ne.jp), and the 'Connect settings managed automatically' checkbox checked. A 'Save' button is located at the bottom right of the settings area.

ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

## 6.送信用メールサーバ

「送信用メールサーバ(SMTP)」の項目の [ 接続設定を自動的に管理 ] のチェックを外し、各項目を入力します。

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

**受信用メールサーバ (POP)**

ユーザ名: vp.117.ne.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: vp.117.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 995  TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

**送信用メールサーバ (SMTP)**

アカウント: vp.117.ne.jp

ユーザ名: vp.117.ne.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: vp.117.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 587  TLS/SSLを使用

認証: パスワード

保存

ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の SMTP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

「保存」をクリックし設定は完了となります。