


Thunderbirdメール設定方法

1. Thunderbirdを起動し、画面左側のローカルフォルダをクリックする。
画面中央の新しいアカウント作成: のメールをクリックする。



2. 左下の メールアカウントを設定する をクリックする。



3. 囲みを入力し、右下の 続ける(C) をクリックする。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 氏名またはニックネーム 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): email@example.com

パスワード(P): アカウントのパスワード

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) 続ける(C) キャンセル(A)

あなたのお名前(N): → お好きな名前を入力してください。

メールアドレス(L): → お客様のメールアドレスを入力。

パスワード(P): → 登録証記載のメールパスワードを入力。

パスワードを記憶する(M) → チェックボックスにチェックを入れる。

4. 下図が表示されますのでしばらく待ちます。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): test 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): suport@mnet.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定を Mozilla ISP データベース から検索しています。○

新しいアカウントを取得(G) 手動設定(M) 中止(S) 続ける(C) キャンセル(A)

5. 下図が表示されましたら、手動設定(M) をクリックする。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): test 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L): support@mnet.ne.jp
パスワード(P): ●●●●●●●●
 パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。

受信サーバ: POP3, mail.mnet.ne.jp, 接続の保護なし
送信サーバ: SMTP, mail.mnet.ne.jp, 接続の保護なし
ユーザ名: support@mnet.ne.jp

新しいアカウントを取得(G) **手動設定(M)** 完了(D) キャンセル(A)

6. 囲みを入力し、左下の 詳細設定(A) をクリックする。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): test 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L): support@mnet.ne.jp
パスワード(P): ●●●●●●●●
 パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 mail.mnet.ne.jp	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP mail.mnet.ne.jp	587	接続の保護なし	通常のパスワード認証
ユーザ名: 受信サーバ:	support@mnet.ne.jp		送信サーバ:	support@mnet.ne.jp

新しいアカウントを取得(G) **詳細設定(A)** 再テスト(I) 完了(D) キャンセル(A)

受信サーバ:

POP3

サーバのホスト名	→	mail.mnet.ne.jp
ポート番号	→	110
SSL	→	接続の保護なし
認証方式	→	通常のパスワード認証

送信サーバ:


SMTP

サーバのホスト名	→	mail.mnet.ne.jp
ポート番号	→	587
SSL	→	接続の保護なし
認証方法	→	通常のパスワード認証

ユーザ名:

受信サーバ:	→	お客様のメールアドレスを入力。
送信サーバ:	→	お客様のメールアドレスを入力。

7. 左側の **サーバ設定** をクリックし下図の囲みを設定し右下のOKをクリックする。




* メールアドレスを1台でご利用の場合

ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G) のチェックをはずす。

* メールアドレスを複数台でご利用の場合

- 1、ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G) のチェックを入れる。
- 2、ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバからも削除する(D) のチェックをはずす。
- 3、ダウンロードしてから(O) [] 日以上経過したメッセージは削除する にチェックを入れる
- 4、[]日後 の日数を決める。(お客様の環境にあわせて設定されてください)

8. 左側の 送信(SMTP)サーバ をクリックし画面中央リストの中の先程作成した分をクリックし編集(E) をクリックする。



9. 下図の囲みを設定して、OK をクリックする。

送信 (SMTP) サーバ

設定

説明(D): Mnet メール サービス

サーバ名(S): mail.mnet.ne.jp

ポート番号(P): 587 既定値: 587

セキュリティと認証

接続の保護(N): なし

認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

ユーザ名(M): suport@mnet.ne.jp

OK キャンセル


設定

説明(D):	→	任意で入力
サーバ名(S):	→	mail.mnet.ne.jp
ポート番号(P):	→	587

セキュリティと認証

接続の保護(N):	→	なし
認証方式(I):	→	平文のパスワード認証 (安全でない)
ユーザ名(M):	→	お客様のメールアドレスを入力

10. OK をクリックして設定完了です。



サポート窓口

[電話番号]

0985-83-0166

[受付時間]

平日 AM10:00 ~ PM 6:00

* 土曜日 日曜日 祝日はお休みとさせていただきます。