

Thunderbird 68 メールの設定確認方法 <@***.made.ne.jp のお客様>

1.Thunderbird の起動

Thunderbird を起動します。




2.アカウント設定

メールボックス画面が表示されますので、画面右上の  をクリックし、[オプション]→[アカウント設定]をクリックします。



[アカウント設定]の画面が表示されますので、各項目を確認します。




アカウント名(N)	任意の名前
名前(Y)	任意の名前
メールアドレス(E)	お客様のメールアドレス(「@」以降も全て入力します)

3.サーバ設定

左メニューの[サーバ設定]をクリックし、各項目を確認します。


確認が終わりましたら、[詳細]をクリックします。



サーバ名(S)	mail.made.ne.jp
ポート(P)	110
ユーザ名(N)	お客様のメールアカウント名 (md_XXXX@***.made.ne.jp)
接続の保護(U)	なし
認証方式(I)	平文のパスワード認証(安全でない)

[アカウントの詳細設定]の画面が表示されますので、各項目を確認します。

確認が終わりましたら、[OK]ボタンをクリックします。




このサーバアカウントの受信トレイ(S)	チェックします
---------------------	---------

4.送信（SMTP）サーバの設定

左メニューの[送信(SMTP)サーバ]をクリックします。

リストから設定を確認したいサーバを選択し、[編集]ボタンをクリックします。




[送信(SMTP)サーバ]の画面が表示されますので、各項目を確認します。

確認が終わりましたら、[OK]ボタンをクリックします。



説明(D)	任意の名前
サーバ名(S)	mail.made.ne.jp
ポート番号(P)	587
接続の保護(N)	なし
認証方式(I)	暗号化されたパスワード認証
ユーザ名(M)	お客様のメールアカウント名 (md_XXXX@***.made.ne.jp)

[送信(SMTP)サーバの設定]の画面に戻りますので、[OK]ボタンをクリックします。




5. パスワードの確認


メールボックス画面が表示されますので、画面右上の  をクリックし、[オプション]をクリックします。




[オプション]の画面が表示されますので、[セキュリティ]をクリックし、[パスワード]タブをクリックします。
[保存されているパスワード(S)]をクリックします。




[保存されているパスワード]の画面が表示されますので、[パスワードを表示する(P)]をクリックします。




[確認]の画面が表示されますので、[はい(Y)]をクリックします。




[保存されているパスワード]の画面に戻り、パスワード欄に設定しているメールパスワードが表示されますので、メールパスワードに誤りが無いか確認します。




設定しているメールパスワードに誤りが無い場合、[閉じる(C)]ボタンをクリックします。




※設定しているメールパスワードに誤りがあった場合
誤ったメールパスワードをクリックし、[削除]をクリックします。



メールパスワードの確認、削除が終わりましたら、[閉じる(C)]ボタンをクリックします。



[オプション]の画面に戻りますので、[OK]ボタンをクリックします。



メールボックス画面に戻ります。

Thunderbird を再起動し、設定確認完了となります。



メールパスワードに誤りがあり、削除した場合、送受信の際に[パスワードを入力してください]の画面が表示されますので、メールパスワードを入力し、[パスワードマネージャにこのパスワードを保存する]にチェックを入れ、[OK]ボタンをクリックします。

