

Outlook 2019 / Office 365 の設定確認方法 <~@mnet.ne.jp のお客様>


1. Outlook 2019 / Office 365 の起動

アプリ画面から[Outlook 2019 または Office 365]をクリックします。



2. アカウント情報

[ファイル]をクリックします。




[アカウント情報]画面が表示されます。

[アカウント設定]-[プロファイルの管理(O)]をクリックします




3. ユーザー アカウント制御

[ユーザー アカウント制御]画面が表示された場合は[はい]をクリックします。



4. メール設定

[メール設定]画面が表示されます。[電子メール アカウント]をクリックします。



5. 電子メールアカウント

設定確認するアカウントを選択し、[変更]をクリックします。



6.アカウント設定

各項目の設定を確認し、[詳細設定]をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y):
電子メール アドレス(E):

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I):
送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログオン情報
アカウント名(U):
パスワード(P):
☒ パスワードを保存する(R)
☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
☐ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

名前(Y)	任意の名前
電子メールアドレス(E)	お客様のメールアドレス(「@」以降も全て入力します)
アカウントの種類(A)	POP3 を選択
受信メールサーバー(I)	mail.mnet.ne.jp
送信メールサーバー(SMTP)(O)	mail.mnet.ne.jp
アカウント名(U)	お客様のメールアドレス(「@」以降も全て入力します)
パスワード(P)	お客様のメールパスワード
パスワードを保存する(R)	チェックします
[次へ]ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)	チェックしません

7.送信サーバタブ

[送信サーバ]タブをクリックして下記設定の確認を行います。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバ 詳細設定

☒ 送信サーバ (SMTP) は認証が必要(O)

☒ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

☐ 次のアカウントとパスワードでログインする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

☒ パスワードを保存する(R)

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

☒ メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする(I)

OK キャンセル

[送信サーバ(SMTP)は認証が必要](O)

チェックします

[受信メールサーバーと同じ設定を使用する](U)

チェックします

8.詳細設定タブ

[詳細設定]タブをクリックして下記設定の確認を行います。確認後、[OK]ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバ 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(Q)

☐ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1 分

配信

☒ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

☒ サーバーから削除する(R) 14 日後

☐ [削除済みアイテム] から削除されたらサーバーから削除(M)

OK キャンセル

受信サーバー(POP3)(I)

110

このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要(E)

チェックしません

送信サーバー(SMTP)(O)

587

使用する暗号化接続の種類(C)

なし

9. POP と IMAP のアカウント設定画面

[POP と IMAP のアカウント設定]の画面に戻りますので、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): 任意の名前
電子メール アドレス(E): メールアドレス

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): POPサーバ名
送信メール サーバー (SMTP)(Q): SMTPサーバ名

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): メールアドレス
パスワード(P): メールパスワード
☒ パスワードを保存する(B)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
☐ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)
新しいメッセージの配信先:
☒ 新しい Outlook データ ファイル(Y)
☐ 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

10. 設定完了

[完了]をクリックし[セットアップの完了]の画面を閉じます。

アカウントの追加

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) 完了

[閉じる]をクリックし、[電子メールアカウント]の画面を閉じます。

アカウント設定

電子メール アカウント
アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。

電子メール | データ ファイル | RSS フィード | SharePoint リスト | インターネット予定表 | 公開予定表 | アドレス帳

新規(N)... 修復(R)... 変更(A)... 既定に設定(D) X 削除(M) * *

名前	種類
example@example.co.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)

選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します:
フォルダーの変更(E) example@example.co.jp 受信トレイ
データ ファイル: C:\Users\...%\Outlook\ファイル\example@example.co.jp - example.pst

閉じる(C)

以上で設定は完了です。