


iOS の設定確認方法

1. 設定画面

ホーム画面上から [設定] をタップします。



2. メール

[設定] の画面が表示されますので、[メール] をタップします。




[メール]の画面が表示されますので、[アカウント]をタップします。



3. アカウントの選択

[アカウント]の画面が表示されますので、設定を確認したいアカウントをタップします。



4. アカウント設定の確認

[選択したメールアカウント]の画面が表示されますので、各項目を確認し、画面を下にスクロールします。

| 項目 | 入力内容 |
|-------|----------|
| 名前 | 任意の名前 |
| メール | メールアドレス |
| 説明 | 任意の説明 |
| ホスト名 | POPサーバ |
| ユーザ名 | メールアドレス |
| パスワード | メールパスワード |

| | | |
|-------------|---------|-----------------------|
| POP アカウント情報 | 名前 | 任意の名前 |
| | メールアドレス | お客様のメールアドレス |
| | 説明 | 任意の説明 |
| 受信メールサーバ | ホスト名 | アカウント登録証記載の POP サーバー名 |
| | ユーザ名 | お客様のメールアドレス |
| | パスワード | メールパスワード |

5. 送信メールサーバ

[送信メールサーバ]の画面が表示されますので、[SMTP]をタップします。

| | |
|----------|---|
| SMTP | > |
| 詳細 | > |
| アカウントを削除 | |

6. SMTP

[SMTP]の画面が表示されますので、設定を確認したい SMTP サーバをタップします。



7. 送信メールサーバ

[送信メールサーバ]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[完了]をクリックします。



| | |
|---------|------------------------|
| ホスト名 | アカウント登録証記載の SMTP サーバー名 |
| ユーザ名 | お客様のメールアドレス |
| パスワード | メールパスワード |
| SSL を使用 | オンにします |
| 認証 | パスワード |
| サーバポート | 587 |


8. SMTP

[SMTP]の画面に戻りますので、左上のアカウントをタップします。



8. アカウント設定画面

[アカウント]の画面に戻りますので、画面を下にスクロールし、[詳細]をタップします。



9. 詳細

[詳細]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら左上のアカウントをタップします。

詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバから削除 しない >

サーバポート 995

| | |
|---------|--------|
| SSL を使用 | オンにします |
| 認証 | パスワード |
| サーバポート | 995 |

10. 完了

[アカウント]の画面に戻りますので、[完了]をタップします。

キャンセル [アカウント] 完了

アカウント

POPアカウント情報

名前 [名前]

メール [メール] >

以上で設定は完了です。